



## Linkziel von aussen bestimmen

Der Partner holt sich in der Bannerfarm den Code für ein Banner:

```
<!--partnerseller code beginn-->
<a href="http://www.ihredomain.de/partner/partnerdoor.php?
partnerid=xy001&bannerid=17" target="_blank"></a>
<!--partnerseller code ende-->
```

Klickt nun ein Besucher darauf, wird dieser auf die Seite weitergeleitet, die im Feld „Linkziel“ angegeben wurde.

Um das Linkziel von aussen zu bestimmen kann der Parameter "&weiterleitung=" verwendet werden. Dieser ist an den Aufruf der partnerdoor.php anzuhängen. Sie können eine beliebige URL angeben, z.B. zu einem Artikel in Ihrem Shop.

```
<!--partnerseller code beginn-->
<a href="http://www.ihredomain.de/partner/partnerdoor.php?
partnerid=xy001&bannerid=17&weiterleitung=http://www.percussionbuch.de/Cajon.Bu
eher.Martin-Roettger-Cajon-Schule-mit-CD-DVD.html" target="_blank"></a>
<!--partnerseller code ende-->
```

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Zeichen, die in der Weiterleitungs-URL vorkommen, maskiert werden müssen:

& ersetzen durch [und]  
# ersetzen durch [gatter]

Dies ist notwendig, da sonst PHP annimmt dass das &-Zeichen ein weiterer Parameter der Datei partnerseller.php ist und die Weiterleitung danach abgeschnitten wird. Genauso verhält es sich mit dem #-Zeichen. Hier wird angenommen, dass es sich um einen Anker für die partnerdoor.php handelt und nicht wie wir möchten für die Weiterleitung.

Nehmen wir an, der Weiterleitungs-Link würde so aussehen:

```
http://www.ihredomain.de/index.php?aktion=anzeige&seite=1&position=5#3
```

Dann müssen Sie ihn wie folgt umbauen:

```
http://www.ihredomain.de/index.php?
aktion=anzeige[und]seite=1[und]position=5[gatter]3
```

Nach dem Aufruf des Partnerdoors macht Partnerseller daraus wieder den normalen Link, so dass Ihre Seite korrekt aufgerufen wird.